

# COPRA® RF 2021 SR2








# COPRA® FEA 2020.2



**data M**  
Sheet Metal  
Solutions

## INSTALL GUIDE





트리니티엔지니어링㈜

서울특별시 양천구 목동동로 293 현대41타워 904호

P 02.2168.2977 F 02.2168.2980 E support@trinity-eng.co.kr

## 목차

• COPRA 설치 전 확인 사항	-----	2
• COPRA RF 2021 설치 방법	-----	3
• COPRA FEA 2020 설치 방법	-----	6
• 라이선스 장비 정보 추출	-----	9
• 라이선스 등록	-----	10



트리니티엔지니어링(주)

서울특별시 양천구 목동동로 293 현대41타워 904호

P 02.2168.2977 F 02.2168.2980 E support@trinity-eng.co.kr

## COPRA 설치 전 확인 사항

### 1. 하드 디스크 용량 및 장비 사양 확인

- COPRA RF 2.4GB / COPRA FEA 2.0GB 필요 = 최소 설치 공간 **5GB** 필요
- **Windows 10 professional & 64Bit** 장비 권장

### 2. Microsoft SQL Server Manger(MSSQL)

- SQL Server D/B를 기반으로 활용
- Window Update를 통한 해당 내용 사전 업데이트 요구  
(미 설치일 경우... COPRA RF 설치 시 같이 진행 가능하나, **재 부팅**이 필요함.)


### 3. CAD 버전에 따라 설치 지원 가능여부 확인

- CAD 버전에 따른 COPRA 설치 지원 가능 표 확인
- CAD 설치 언어에 따라 설치 불가능한 사항이 있을 수 있으며, **English** 설치 권장


COPRA® RF Version	CAD Version
<b>2021-SR0.2</b>	<b>2018-2021</b>
2019-SR1.1	2015-2020
2019-SR1.0	2015-2019
2017-SR1.3	2013-2017
2017~SR1.2	2013-2016

## COPRA RF 2021 설치 방법

- COPRA RF 설치파일(setup.exe)을 '관리자권한으로 실행'하여 설치
- '관리자 권한으로 실행'은 설치파일을 우측 클릭 한 뒤, 선택가능
- '관리자 권한으로 실행' 메뉴가 없다면, 반드시 **administrator 계정**에서 설치 할 것.



NEXT > 클릭




NEXT > 클릭



✓ I accept the terms ...


NEXT > 클릭




NEXT > 클릭

## COPRA RF 2021 설치 방법

- 초기 설치 시 **SQL Server(MSSQL) D/B** 사용을 기반으로 하여, SQL설치 시 시간이 많이 소모 될 수 있다.
- 사전에 **Window Update**를 통한 SQL설치가 되어 있다면, 설치시간이 간소화된다.




NEXT > 클릭



NEXT > 클릭




NEXT > 클릭




NEXT > 클릭

## COPRA RF 2021 설치 방법

- SQL 설치를 같이 진행 할 경우, SQL 설치 후 **재 부팅**이 될 수 있으며, 이후 COPRA 설치가 진행된다. (사전의 설치되어 있을 경우 재 부팅 없이 설치완료 가능)
- 추후 COPRA RF Update의 경우 SQL서버 설치가 완료된 상황,간소화 설치 가능




**NEXT > 클릭**




**Finish > 클릭**

## COPRA FEA 2020 설치 방법

- COPRA FEA 설치파일(setup.exe)을 '관리자권한으로 실행'하여 설치
- '관리자 권한으로 실행'은 설치파일을 우측 클릭 한 뒤, 선택가능
- '관리자 권한으로 실행' 메뉴가 없다면, 반드시 **administrator 계정**에서 설치 할 것.




NEXT > 클릭




✓ I accept the terms ... > 선택

NEXT > 클릭



NEXT > 클릭




NEXT > 클릭


\* D/B 저장위치 (기본위치 권장)

## COPRA FEA 2020 설치 방법



- 초기 설치 시 **SQL Server(MSSQL) D/B** 사용을 기반으로 하여, SQL설치 시 시간이 많이 소모 될 수 있다.
- 사전에 **Window Update**를 통한 SQL설치가 되어 있다면, 설치시간이 간소화된다.



**NEXT > 클릭 (✓ COPRA FEA RF)**



**Install > 클릭**




**FINISH > 클릭 ( ✓ Yes, Restart )**




## 라이선스 정보 추출

- COPRA RF or FEA 폴더로 이동하여, **반드시 관리자 권한 으로 실행** --- ①
  - COPRA RF & FEA 모두 설치 되어 있을 경우, **각각의 정보를 추출**하여야 한다.
- COPRA RF or FEA 설치 전일 경우 설치USB(CD)의 License Manager 실행 --- ②

①




②



시작 > data M Sheet Metal Solutions > License Manager > 우 클릭 > **관리자 권한으로 실행**

Update License Tab > Collect and Save

③



**회사명\_N.c2d파일을  
"Support@trinity-eng.co.kr"로 메일송부**

모든 정보 입력 > OK


파일 > 다른 이름으로 저장 > **회사명\_N.c2d** 로 저장

## 라이선스 등록


### License Manager 실행

- 시작 > data M Sheet Metal Solutions > License Manager ~ ①
- or
- 라이선스 파일(\*.d2c) 더블 클릭 ~ ②

①



②



### 라이선스 등록

- Apply Update

③

